COMMENT IMPRIMER UNE PHOTO AVEC LA NOUVELLE IMPRIMANTE

- Ouvrir le compte libre
- Lancer Photoshop
- Dans le menu édition, ouvrir le sous menu couleur, vérifiez que le profil attribué est bien :
 « calibration du 1 juin »

Couleurs	×
Pour plus d'informations sur les paramètres de couleur, recherchez "configuration de la gestion des couleurs" dans l'Aide à partir de n'importe quelle application de Creative Suite.	OK Réinitialiser
Paramètres : Personnalisés	C <u>h</u> arger
Espaces de travail	Enregistrer
RVB : RVB Moniteur - calibration du 1 juin 💌	Enegisterin
<u>C</u> MJN : Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:20 ▼	Plus d' <u>o</u> ptions
Niveau <u>x</u> de gris : Dot Gain 15%	🖌 A <u>p</u> erçu
Ton direct : Dot Gain 15%	
Règles de gestion des couleurs	
R <u>v</u> B : Désactivées	
CMJN : Conserver les profils incorporés	
Niveaux de gris : Conserver les profils incorporés 💌	
Non-concordances des profils : Choix à l'ouvertur Choix <u>a</u> u collag Profils manquants : Choix <u>à</u> l'ouvertur	
Description	
RVB Moniteur : Définit l'espace de travail RVB d'après l'espace actuel de votre moniteur. Avec ce paramètre, Photoshop se comporte comme si la gestion des couleurs était désactivée. Utilisez ce paramètre si d'autres applications de votre processus de travail ne prennent pas en charge la gestion des couleurs.	

 Ouvrir votre ou vos photos, si c'est du 20x30 utilisez les bases verticale ou horizontale qui sont sur le bureau

Pour un « 20x30 », les dimensions exactes doivent être 19.5 x 29.5 en 200dpi

Ou pour » « A3 », c'est 29,5 x 44.5 avec min 170 dpi

Cela ce fait par le menu « image » puis « taille de l'image »

Pour une photo couleur, Dans le menu principal de Photoshop **cliquez sur « imprimer** ». Une fenêtre de menu s'ouvre.



- Vérifier que c'est bien l'imprimante « Epson Stylus Pro 3880 » qui est sélectionnée (il y a un « ascenseur »).
- Vérifier que c'est bien « Laisser Photoshop gérer les couleurs » qui est sélectionné,
- Vérifier que c'est bien le profil « Epson Stylus Pro 3880_3885_3890 semi gloss.. » qui est sélectionné,

Cliquez sur « mise en page »

Choisissez « TIRAGE COULEUR »

🖗 Propriétés de Epson	Stylus Pro 3880	×
nincipal Disposit	ion 🖉 Utilitaire	-
Paramètr <u>e</u> de sélection :		
Paramètres du support-		
Sypport :	Premium Semialoss Photo Paper Config. personnalisée	
<u>C</u> ouleur :	Couleur Encre noire photo	
Qualité :	Oualité Config. papier	
Mode :	C Automatique 🔎 Eerso.	
	Désactivé (Pas de calibrade couleur)	
Paramètres papier		
<u>S</u> ource :	Feuille	
<u>⊺</u> aille :	Super A3 329 x 483 mm Persgnnalisée	
	Sans marges(<u>Υ</u>)	
Apergu avant impressi	ON Niveaux d'encre	
Rétablir défaut	Afficher les paramètres Manuel Version 6.60	
	OK Annuler Aide	

aramètr <u>e</u> de sélect	tion : TIRAGE N&B
aramètres du sup	port
Sypport :	Premium Semialoss Photo Paper Config. personnalisée
<u>C</u> ouleur :	Photo N&B avancée
Qualité :	Oualité Config. papier
Mode :	Automatique C Perso.
	Neutre
aramètres papier	
<u>S</u> ource :	Feuille
<u>T</u> aille :	Super A3 329 x 483 mm Personnalisée
	☐ Sans marges(Y)
	Niveaux d'encre
Apergu avant im	
	MK PK LK LLK C VM LC VLM J
R <u>é</u> tablir défau	ut Afficher les paramètres Manuel Version 6.60

Ou bien « TIRAGE N&B »

N'oubliez de cocher la case « aperçu avant impression »

Revenez au menu principal

Orientez votre photo si nécessaire

N'oubliez par de mettre le papier... 🙂

Imprimez

C'est tout et ça sort super bien !

N'oubliez pas aussi en partant :

- D'éteindre l'imprimante par le bouton d'arrêt puis a la prise électrique
- D'arrêter l'ordi puis de couper l'alim électrique
- De remplir votre fiche avec le nombre d'A3 imprimés
- D'indiquer dans le journal de bord vos heures d'arrivée et de départ ainsi que votre activité